




Trittbrett ®-App Kurzanleitung





Inhalt

1.	SCHNELLSTART	3
2.	Übersicht Dashboard	4
3.	Verbinden mit dem E-Scooter über Bluetooth	5
4.	Cockpit und Track-Ansicht	8
5.	Infoansicht	13
6.	Einstellungen	15



1. SCHNELLSTART

Über unsere App stehen dir folgende Informationen / Anwendungen zur Verfügung:


- ◆ Alle wichtigen Daten wie Geschwindigkeit, Strecke und Akku-Stand im Cockpit anzeigen
- ◆ Deinen E-Scooter mit einem Sperrcode zusätzlich absichern
- ◆ Deine Tracks auf der Karte anschauen und aufzeichnen, auch mit Fahrradwegen
- ◆ Anfahrgeschwindigkeit umstellen
- ◆ Firmwareupdate für deinen Scooter

Nachdem du die Trittbrett-App heruntergeladen und auf deinem Smartphone installiert hast, öffne diese und bestätige die Berechtigungs-Anfragen für die Benutzung von Bluetooth, deine Kamera und Mikrofon, sowie von Standortinformationen. Nun kannst du direkt mit dem Fahrspaß loslegen, dich mit dem E-Scooter verbinden und los düsen!



2. Übersicht Dashboard

Nach dem Öffnen der App landest du direkt auf dem Dashboard. Von hier aus hast du, ohne mit deinem Scooter verbunden zu sein, Zugriff auf einige Funktionen. Du kannst hier deine Scooter Details (**bitte vorher deinen korrekten Scooter auswählen**), deine aufgezeichneten Strecken und deine Tagesfahrstrecke einsehen.




- Unter „Track“ findest du deine aufgezeichneten Strecken
- Unter ⓘ findest du deine Scooter Details
- Mit einem Klick auf „Fahrstrecke“ kannst du dir, unter anderem, deine Tagstrecke anzeigen lassen



3. Verbinden mit dem E-Scooter über Bluetooth


Um dich nun mit deinem Scooter zu verbinden, stelle sicher, dass deine Bluetooth Verbindung auf deinem Smartphone eingeschaltet ist und du dich in der Nähe deines Trittbrett E-Scooters befindest. Führe folgende Schritte durch:

1. Schalte deinen E-Scooter über den Ein/Aus Schalter an der Lenkstange ein
2. Drücke in der App in der oberen linken Ecke auf das Bluetooth-Symbol.





3. Nun öffnet sich das Verbindungsfenster:




4. Wähle in der Liste deinen Scooter aus und klicke auf „**verbinden**“


 *Falls dein Trittbrett E-Scooter nicht automatisch in der Liste erscheint, überprüfe ob die Bluetooth-Verbindung UND dein Trittbrett Roller eingeschaltet sind.*



5. Ist dein Scooter erfolgreich verbunden, bekommst du einen kurze Bestätigung.



6. Im Anschluss kannst du das **Modell auswählen**, mit dem du unterwegs bist.




 Bitte achte bei der Auswahl auf den korrekten Roller. Die Daten auf dem Dashboard werden nicht korrekt angezeigt wenn du den falschen Roller oder Akkugröße wählst.




4. Cockpit und Track-Ansicht


Nach der Scooter Auswahl erscheint nun erneut das Dashboard.





In der *Cockpit-Ansicht* werden alle wichtigen Daten deines Trittbretts angezeigt:





- **Strecke:**

Hier hast du die Auswahl zwischen folgenden Ansichten:

Fahrstrecke: seit dem Einschalten zurückgelegte Strecke.

Tagesstrecke: in den letzten 24 Stunden zurückgelegte Strecke.

Reststrecke: Die Strecke, die du mit deiner verbleibenden Akkukapazität zurücklegen kannst.

Gesamtstrecke: Die gesamte Strecke, die dein Scooter bereits zurückgelegt hat.

- **Temperatur:**

Hier hast du die Auswahl zwischen folgenden Ansichten:

Temperatur: aktuelle Temperatur des Motors.

Restzeit: geschätzte Restzeit, anhand deiner aktuellen Akkukapazität.

Fahrzeit: Die Fahrzeit seit dem letzten Einschalten.


- **Akku:**

Hier hast du die Auswahl zwischen folgenden Ansichten:


Kapazität: verbleibende Akkukapazität in %.

Spannung: aktuelle Spannung deiner Batterie.

Stromstärke: aktuelle Stromstärke deiner Batterie.



- Beschleunigungsstufen wechseln (Drive oder Turbo)
- Zwischen Foot-Kick und Auto Start wechseln



- Zur Track-Ansicht wechseln
- E-Scooter (ggf. mit Sperrcode) ent-/sperren
- Einstellungen anzeigen, s. Punkt 6




Abbildung: Track-Ansicht

- ➔ • Zurück zur Cockpit Ansicht wechseln
- ➔ • Trackaufnahme starten/beenden (bei erteilter Standort-Berechtigung)
- ➔ • Liste der aufgenommenen Tracks anzeigen

In der Track-Ansicht  wird zusätzlich deine aktuelle Position auf der Karte angezeigt (vorausgesetzt du hast die Berechtigung für Standortinformationen erteilt).




In der Track-Liste kannst du durch klicken auf den jeweiligen Track  dessen Detailinformationen ansehen:

- Gefahrene Strecke (Route auf der Karte sowie Länge in km)
- Dauer der Fahrt in hh:mm
- Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h

5. Infoansicht

In der Info-Ansicht kannst du ein Benutzerprofil anlegen, dich für unseren Newsletter anmelden und deinen Trittbrett E-Scooter registrieren lassen sowie wichtige Detailinformationen (technische Daten, Original Trittbrett Betriebsanleitung, F&A, Feedback per E-Mail, unsere Datenschutzerklärung und App-Info) aufrufen:





Wenn du die Vorteile der Registrierung nutzen möchtest (eindeutige Identifizierung, personenbezogenes Fahrer-Profil, Wartungsinformationen und Empfehlungen), fülle bitte das folgende Formular aus und melde deinen E-Scooter bei uns an. Hinweise über die Erhebung und Verarbeitung von deinen Benutzerdaten findest du aufschlussreich in unserer Datenschutzerklärung.


A screenshot of a mobile application's registration screen. The interface is dark-themed. At the top, the time "12:30" is displayed. Below it is a navigation bar with a back arrow, the "Tb" logo, and an information icon. The registration form consists of several white input fields: "Spitzname", "E-Mail*", "FIN", and "Modell" (which includes a dropdown arrow). Below these are two sliders: "Alter" with a value of 14 and "Gewicht" with a value of 30.

Abbildung: Trittbrett Registrierung



6. Einstellungen

Hier kannst du folgende Parameter und Einstellungen setzen:



- Einheiten für die Cockpit-Anzeige setzen
- Eingabe von 4-stelligen Sperrcode ein-/ausschalten
- Self-Check deines Trittbrett Scooters durchführen
- Firmware-Update auf den Scooter laden